

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POBIERANIA MOCZU DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH

DOTYCZY : * pierwszej porannej próbki moczu
 * drugiej porannej próbki moczu
 * przygodnej próbki moczu

1. Przygotować specjalny jednorazowy pojemnik z zakrętką oraz etykietą (imię , nazwisko pacjenta , oddział , data , godzina pobrania , rodzaj badania) .
2. Dokładnie umyć narządy płciowe sąsiadujące z ujściem cewki moczowej – unikać środków odczyszczeniowych .
3. Pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia w ilości ok. 50 ml .
4. Podpisany , zakręcony i suchy na zewnątrz pojemnik z moczem oddać do gabinetu zabiegowego w oddziale lub do gabinetu pobrań w ZDL (po uprzedniej rejestracji w okienku) .
5. Przyjmowanie materiału w ZDL w godzinach 7 – 9 .

Informacja dotycząca sposobu przygotowania próbki materiału diagnostycznego.

Dobowa zbiórka moczu :

- przygotować czysty pojemnik o pojemności ok. 2.5 l wraz z etykietką (dane pacjenta, data, godziny zbiórki, objętość dobową moczu, rodzaj badania)
- odrzucić poranną porcję moczu – po nocy (w dniu rozpoczęcia zbiórki)
- dokonać dokładnej toalety
- zbierać wszystkie następne porcje moczu do tego samego czystego pojemnika przechowywanego w chłodnym miejscu
- zbieranie zakończyć pierwszą poranną porcją moczu następnego dnia
- całość dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość
- porcję o objętości 50-100 ml wraz z w/w etykietką (zapisana objętość zebranego moczu) dostarczyć do ZDL

UWAGA:

- do oznaczania poziomu porfiryn w moczu dobową zbiórkę moczu należy przeprowadzić do pojemnika z ciemnego szkła
- do oznaczania poziomu katecholamin, ich metabolitów, kwasu 5-hydroksyindolooctowego – dodać ok.. 25 ml 6M/L kwasu solnego do naczynia w którym prowadzona jest zbiórka (kwas solny do pobrania w ZDL)